

ВАЖНО!

Перед установкой ViPNet Client 3.2 проверьте наличие подключения к Интернету (Или другого канала связи) на подготавливаемом к установке компьютере.

Отключите все межсетевые экраны (Брандмауэр Windows, firewall и т.п.) в операционной системе, антивирусном программном обеспечении.

Если используется прокси-сервер сообщите сетевому Администратору, о необходимости разрешить работу по протоколу UDP по порту 55777, 5777, если у вас используется ViPNet Клиент «Монитор».


Перед установкой сохраните все документы и закройте все неиспользуемые приложения.

Убедитесь, что у Вас операционная система (ОС) не Windows 8.x, и Windows 10. На эти ОС ViPNet 3.2 не встает!


Перед установкой Вам понадобятся:

- Дистрибутив ПО ViPNet Client версии 3.2
- Ключевой файл с расширением *.dst
- Парольная информация для ключевого файла (находится в папке с ключевым файлом на флеш-носителе).


1. Запускаем файл **setup.exe** находящийся на flashe/CD-носителе для начала установки ПО ViPNet Client 3.0-3.1. В окне мастера установки приложения нажимаем **Далее**:




2. В окне лицензионного соглашения выбираем пункт **Я принимаю соглашение** и нажимаем **Далее**:



3. В окне Информация о пользователе указываем **имя пользователя** и **наименование организации**, жмем **Далее**:




4. В окне Папка установки указываем путь для установки ПО ViPNet Client 3.0 (*рекомендуем оставлять каталог по умолчанию*), жмем **Далее**:




5. В окне Тип установки выбираем **Типичная** и нажмем **Далее**:


Можно выбрать **Выборочная** и убрать из установки «Деловую почту».




6. В последующих двух окнах жмем **Далее** и **Готово**:



7. Начнется копирование файлов




8. Затем будет производится встраивание VIPNet Client в Вашу операционную систему:




9. Установка ViPNet Client займет несколько минут:


10. После завершения установки программы появится сообщение, в этом окне убираем галочку с пункта **Показать «readme.txt»** и жмем кнопку **ОК**. В следующем окне будет предложено перезагрузить компьютер - жмем **ДА**:




11. По завершению установи, необходимо перезагрузить Ваш компьютер.



12. После перезагрузки на экране появится информационное письмо:




13. Жмем **ОК** и запускаем ViPNet Монитор либо с ярлыка на Рабочем столе, либо Пуск/Все программы/ViPNet.




13. Далее выбираем **Настройка**, затем **Первичная инициализация**.

14. Находим файл *.dst на флеш-носителе, **Обзор...** выбираем его. Далее



15. Не указываем ничего. Далее.




16. Указываем пароль, находящийся в файле ***txt** на флеш-носителе. Далее. Запустить приложение. Готово.

Для информации:

Текстовый файл можно распечатать и хранить в надежном, исключающем доступ посторонних лиц месте (например, сейф).

Парольная информация выглядит как на рисунке ниже.





Пароль в чистом его виде **[jkgbbehz]** сложен для запоминания, существует парольная фраза для облегчения запоминания. Пароль представлен в виде последовательности символов латинского регистра, соответствующих первым трем буквам от каждого слова парольной фразы. В данном случае парольная фраза **холостяк привинтил урядника**, это значит, что надо вводить


хотлириура в английской раскладке. Обратите внимание, что язык ввода должен быть английским, CapsLock выключен.

17. После успешной установки, необходимо настроить соединение.

Если у Вас подключение с сервером происходит за счет Интернета, то следует проделать следующие действия:


18. Запустите ПО ViPNet Client «Монитор», Откройте Настройки, нажав на **Сервис – Настройки...Защищенная сеть**. Устанавливаем галочку **Использовать межсетевой экран**. Выбираем Тип межсетевого экрана **С динамической трансляцией адресов**. Применить. ОК.





21. Находим **Защищенная сеть**. Справа в списке находим **Координатор-2**. Два клика мышки по **Координатору**. Вкладка **IP-адреса**. **Добавить...** следующий IP: **10.4.11.201**. Далее вкладка **Межсетевой экран**. **Добавить...** следующий IP: **195.46.122.40**. Вкладка **Туннель**, добавить IP **10.4.1.201**.

Для пользователей, находящихся в корпоративной вычислительной информационной сети (КИВС) Правительства области, которые будут подключаться к 1С Облаку через КИВС, необходимо добавить еще в **Межсетевой экран** IP: **10.4.11.201**.



21. **Применить**. **Ок**. Правой кнопкой мыши по Координатор-2, (свойства узла) **Проверить соединение** (либо нажать F5) Ожидаем. **Доступен**. Соединение установлено. Закрываем. Работаем.

Если соединение не установлено, смотрим: 1) отключены ли фаерволы; 2) наличие интернет соединения; 3) убедиться что установлен часовой пояс Иркутск.